

# ***UNItex Print Filter Server***

---

***HP-UX10.x 版 INSTALL MANUAL***

---

***UNItex JAPAN Co.,Ltd.***

# 目 次

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1 . 準備 .....      | 1 |
| 2 . インストール .....  | 1 |
| 3 . パスワード設定 ..... | 3 |
| 4 . 使用方法 .....    | 3 |

## インストールとセットアップ

1. 準備 添付のパスワード申請書に必要事項を記入して、パスワードの申請を行なってください。  
( サンプル版の場合には申請する必要ありません。 サンプル版では1クライアントのみでご利用頂けます。 )

2. インストール インストール方法は、以下の通りです。

作業するマシンに CD-ROMドライブがある場合  
まず、スーパーユーザとしてログインし、インストールするマシンのCD-ROMドライブにCD-ROMディスクを挿入します。  
CD-ROMをファイルシステムとしてマウントします。

```
# mount -t cdfs /dev/dsk/c201d5s0 /mnt
```

上記のデバイス名 `c201d5s0` はマシンによって異なります。これらについてはHP-UX のマニュアルを参照して下さい。

マウントが成功したら、インストール・コマンド `upfinstall.sh` を使用してインストールを行います。

```
# cd /mnt/HPUX10/UPF/UPF-SERV  
# ./UPFINSTALL.SH
```

作業するマシンに CD-ROMドライブがない場合  
また、インストールするマシンにCD-ROMドライブがなく、別のマシンにCD-ROMドライブがある場合には次のようにしてインストールします

- ・別のマシンでCD-ROMをマウントし、CD-ROMの内容を別ファイルに保存します。

```
# cd /mnt/HPUX10/UPF  
# tar cvf /tmp/upfs_save.tar ./UPF-SERV
```
- ・この保存ファイルをインストールするマシンの/tmpなどへ`rcp`や`ftp`でコピーします。
- ・インストールするマシンの 作業用ディレクトリ (/tmpなど) などに展開します。

```
# cd /tmp  
# tar xvf upfs_save.tar
```
- ・あとは、通常通り `upfsinstall` コマンドでパッケージをインストールします。

```
# cd /tmp/UPF-SERV  
# ./UPFINSTALL.SH
```

upfinstall.sh を実行すると作業用ディレクトリ（通常は /tmp）とインストールするベースディレクトリ（通常は /opt）を聞いてきます。インストールするベースディレクトリ名を指定して下さい。

### UPF-SERVの インストール例

```
# ./UPFINSTALL.SH
UPF-Server/Client Package Installing Script Start

Enter temporary directory [default:/tmp]
? /tmp

Copyright (c) 1999 UNItEX JAPAN CO., LTD

All rights reserved. This product and related documentaion
is protected by copyright and distributed under licenses
restricting its use, copying, distribution and decompilation.
No part of this product or related documentation may be
reproduced in any form by any means without prior written
authorization of UNItEX JAPAN and its licensors, if any.

Enter install directory [default:/opt]
? /opt

Package Contents:
    UPF-SERV                UNItEX Print Filter Server

Installing UPF-SERV (UNItEX Print Filter Server)
[yes:y/no:n/quit:q]? y

Installing UPF-SERV ...
x ULP/bin/setPasswd, 61749 bytes, 121 tape blocks
x ULP/bin/upf.server, 520 bytes, 2 tape blocks
x ULP/bin/upfsrvsetup, 115117 bytes, 225 tape blocks
x ULP/bin/upfserver, 201392 bytes, 394 tape blocks
x ULP/bin/upfcbjcf, 628923 bytes, 1229 tape blocks
x ULP/bin/upfcbjctf, 28801 bytes, 57 tape blocks
x ULP/bin/upfemjcf, 633020 bytes, 1237 tape blocks
x ULP/bin/upfemjctf, 28801 bytes, 57 tape blocks
x ULP/bin/upfepm3if, 637121 bytes, 1245 tape blocks
x ULP/bin/upfepm5if, 637121 bytes, 1245 tape blocks
:
:
:
x ULP/pdf/pm5000c.pdf, 344 bytes, 1 tape blocks
x ULP/pdf/pm770c.pdf, 330 bytes, 1 tape blocks
x ULP/pdf/pscript.pdf, 203 bytes, 1 tape blocks
done

Package installing is successful.
#
```

UPF-Serverをインストールすると、サンプル版（1クライアント）となっています。申請したパスワードを設定することにより製品版としてお使いになれます。

- 3 . パスワード設定      パスワードの設定はUPF-Server用パスワードと各購入フィルタのパスワードの設定が必要です。

UPF-Server      まず、UPF-Serverのパスワード設定は下記のように設定します。

```
$ su
# cd /インストールディレクトリ/bin      注) 通常は /opt/ULP/bin です。
# ./setPasswd -object upfserver -passwd XXXXXXXXXXX
```

XXXXXXXX がパスワード申請し取得したパスワードになります。

各フィルタ      各フィルタのパスワード設定は下記のように設定します。

```
$ su
# cd /インストールディレクトリ/bin      注) 通常は /opt/ULP/bin です。
# ./setPasswd -object upfcbjctf -passwd XXXXXXXXXXX
# ./setPasswd -object upfcbjctf -passwd XXXXXXXXXXX
```

XXXXXXXX がパスワード申請し取得したパスワードになります。

上記のオブジェクト名 upfcbjctf, upfcbjctf は UPF-CBJC を購入した場合の例になります。他のフィルタの場合は下記のオブジェクト名となります。

| パッケージ名     | テキストフィルタ名   | イメージフィルタ名   |
|------------|-------------|-------------|
| UPF-CBJC   | upfcbjctf   | upfcbjctf   |
| UPF-EMJC   | upfemjctf   | upfemjctf   |
| UPF-EPM3   | -           | upfepm3if   |
| UPF-EPM5   | -           | upfepm5if   |
| UPF-ESCP   | upfescptf   | upfescpif   |
| UPF-ESCPG  | upfescpgtf  | upfescpgif  |
| UPF-EEPGC  | upfescpgctf | upfescpgcif |
| UPF-LIPS2  | upfclips2tf | upfclips2if |
| UPF-LIPS3  | upfclips3tf | upfclips3if |
| UPF-LIPS4  | upfclips4tf | upfclips3if |
| UPF-LIPS4C | upfclips4tf | upfclips3if |
| UPF-PS     | upfpstf     | upfpsif     |
| UPF-PSC    | upfpstf     | upfpsif     |

パスワード設定をしないフィルタはサンプル版としてご利用頂けます。サンプル版の場合は当社のロゴが出力されます。

- 4 . 使用方法      サーバプログラムの使用方法は、UNiteX Print Filter Server ユーザー・マニュアルを参照してください。